

Co-évaluation interactive: Le Pansement pommade

Compétence 6 « Réalise des interventions de soins infirmiers à caractère autonome, prescrit et/ou confié »

C6. B1.AA 1: Prépare, réalise et explique les soins en utilisant les ressources à disposition, en appliquant l'ergonomie et en respectant les procédures, les normes sécuritaires, l'hygiène et l'asepsie.

Etudiant évaluateur : Etudiant évalué :

Collecter les données, P.M., observation, prévenir le bénéficiaire	Verbalisé	Non verbalisé
	Réalisé	Non réalisé
Rassembler le matériel complet dont le matériel spécifique sur un chariot lavé et désinfecté <ul style="list-style-type: none"> - Un sac à déchet + sparadrap de fixation - Une protection pour le lit - Un set à pansement - Des compresses en suffisance - Liquide physiologique - Produit antiseptique de la même gamme (si Bénéficiaire est à risque) - SHA - Désinfectant pour nettoyer mes ciseaux - Une spatule stérile - Le tube ou le pot de pommade (date de péremption !) - Un pansement final ou compresse + meefix - SN : BR pour récupérer matériel restérilisable - Gants à UU si pansement sale 		
SHA en entrant dans la chambre		
Installer le bénéficiaire - Placer la protection de lit		
Retirer le pansement (avec un gant si pst souillé)		
SHA		
Préparer le matériel (champ, compresses, pinces, produits...) <ul style="list-style-type: none"> - Respecter sur le champ l'ordre d'utilisation du matériel - Possibilité de préparer la pommade sur la spatule à ce moment là : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si pommade en tube : Saisir une compresse du champ avec la pince et la prendre à la main par le coin. Moucher le tube . Placer la quantité de pommade nécessaire sur la spatule. Placer la spatule +pommade sur une compresse, sur le champ stérile. ➤ Si pommade en pot : La spatule stérile est placée sur le champ en début du soin sur une compresse, sur le champ stérile. Ouvrir le pot de pommade. Prendre la pommade à l'aide de la spatule stérile. Replacer la spatule + pommade, sur la compresse qui est sur le 		

champ stérile.		
Nettoyer au LP , sécher (et aseptiser si Bénéficiaire est à risque) Suivant le principe : ➤ centre de la plaie vers l'extérieur → éviter de ramener des MO au niveau de la plaie ➤ Puis pourtour de la plaie distal puis pourtour proximal ➤ Enfin le pourtour élargi en respectant les dimensions du pansement		
Appliquer la pommade : ➤ Soit elle a été préparée en début de soin. ➤ Soit préparée maintenant : ➤ <u>Si pommade en tube :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Moucher le tube avec une compresse stérile sortie d'un nouvel emballage et pas du champ colonisé • Mettre la pommade sur la spatule stérile • Appliquer la pommade à l'aide de la spatule sur la plaie. • Remettre de la pommade sur la spatule si insuffisant au niveau de la plaie ➤ <u>Si pommade en pot</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le pot de pommade • Prendre la spatule stérile de l'emballage au moment de l'application de la pommade • Prendre la pommade nécessaire avec la spatule • Appliquer la pommade sur la plaie • Si insuffisant → Ne pas retourner avec la spatule dans le pot car colonisation du pot par la spatule. Prendre une autre spatule stérile 		
Placer compresse + Meefix → coupé avec mes ciseaux propres et désinfectés		
Réinstaller le Bénéficiaire	/	/
SHA	/	/
Ranger le matériel (tout fermé ou recouvert pour sortir de la chambre)	/	/
SHA	/	/
Transmettre ses observations (oral, écrit)	/	/
Assurer le suivi du soin : observation du pst pour voir si celui-ci reste propre	/	/