

Co-évaluation interactive « ablation du drain de Redon »

Compétence 6 « Réalise des interventions de soins infirmiers à caractère autonome, prescrit et/ou confié »

C6. B2.AA 1: Prépare, réalise et explique les soins en utilisant les ressources à disposition, en appliquant l'ergonomie et en respectant les procédures, les normes sécuritaires, l'hygiène et l'asepsie.

- Technique à 2 pinces
- Technique à 1 pince et main gantée

	Verbalisé	Non verbalisé
	Réalisé	Non réalisé
Collecter les données, P.M., observation, prévenir le bénéficiaire		
Rassembler le matériel complet dont le matériel spécifique sur un chariot lavé et désinfecté : <ul style="list-style-type: none"> - Un sac à déchet supplémentaire - Une pince kocher stérile ou 1 gant propre - Un coup-fil - Un pansement absorbant - Un BR (pour y mettre le coupe fil et la pince Kocher après usage) 		
Solution hydroalcoolique avant d'entrer dans la chambre		
Installer le Bénéficiaire		
Placer la protection de lit		
Retirer le pansement (avec un gant si pst souillé)		
OT le vide du réceptacle de Redon		
Placer le réceptacle dans le sac poubelle attaché au lit		
SHA		
Préparer le matériel (champ, compresses, pinces, produits...) <ul style="list-style-type: none"> - Respecter sur le champ l'ordre d'utilisation du matériel (pince puis coup-fil et éventuellement 2^{ème} pince) - Veiller à laisser un tampon de côté pour soutenir la peau au moment du retrait du drain 		
Laver au LP, sécher et aseptiser <ul style="list-style-type: none"> - Suivant la chronologie : orifice, drain, pourtour - En respectant les dimensions du pansement 		
Couper le fil et le dégager de la peau		
<i>Si technique avec gant : mettre un gant (main dominante)</i>		
Demander au bénéficiaire de souffler sur son poing		
Retirer le drain avec <ul style="list-style-type: none"> ○ une main gantée saisit la tubulure en dehors de l'espace pansement ○ Soutenir la peau avec la pince anatomique à l'aide d'un tampon en dessous du drain 		
Éliminer le gant et SHA		
<i>Si technique avec deux pinces</i>		
Demander au bénéficiaire de souffler sur son poing		
Retirer le drain avec		

<ul style="list-style-type: none"> ○ Placer la pince Kocher à la base du drain ○ Soutenir la peau avec la pince anatomique à l'aide d'un tampon en dessous du drain 		
Placer le drain ôté dans la poubelle accrochée au lit		
Rincer LP, sécher et aseptiser <ul style="list-style-type: none"> - Suivant la chronologie : orifice, pourtour - En respectant les dimensions du pansement 		
Placer un pansement absorbant + Meefix		
Réinstaller le Bénéficiaire		
SHA		
Ranger le matériel (tout fermé ou recouvert pour sortir de la chambre) SHA	Verbalisé	Non verbalisé
Transmettre ses observations (oral, écrit)		
Assurer le suivi du soin : observation du pst pour voir si celui-ci reste propre		